

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO

Balde de alimentação

Sprayfo LifeStart 1:6

Idade	Colostro por dia	Fase de colostro
dia 1	6,0 L	Primeiro colostro, durante a primeira hora: 4 L Total: 6 L
dia 2	3 x 2,0 L	Colostro (Primeira ou segunda ordenha)
dia 3	3 x 2,0 L	Colostro ou Sprayfo

Idade	Sprayfo por dia	Relação de mistura Sprayfo + água	Fornagem - Concentrados + água à vontade
dia 4 - 7	3 x 2,0 L	1 kg + 6 L	
semana 2	2 x 3,0 L	1 kg + 6 L	Pelete de início granulado
semana 3	2 x 3,5 L	1 kg + 6 L	Pelete de início granulado Palha picada
semana 4	2 x 3,5 L	1 kg + 6 L	Pelete de início granulado Palha picada
semana 5	2 x 3,5 L	1 kg + 6 L	Pelete de início granulado Palha picada
semana 6	2 x 3,0 L	1 kg + 6 L	Pelete de início granulado Palha picada
semana 7	2 x 2,0 L	1 kg + 6 L	Pelete de início granulado Palha picada
semana 8	2 x 2,0 L	1 kg + 6 L	Pelete de início granulado Palha picada
semana 9	1 x 2,0 L	1 kg + 6 L	Pelete de início granulado Palha picada

Período de colostro

- Ordenhar a vaca após o parto e administrar 4L de colostro 4L de colostro de qualidade controlada durante a primeira hora de vida.
- Administrar uma segunda mamada de colostro, ordenhando a vaca pela segunda vez após 12-18 horas do parto.
- Administrar colostro quente (40°C) 2 vezes ao dia ou alimentar ad libitum com um balde com bico.
- Substituir o colostro pelo Sprayfo no terceiro ou quarto dia.

Momento do desmame

- Desmame com uma idade mínima de pelo menos 9 semanas.
- O consumo de pelete inicial/concentrados deve ser maior que 1,5 Kg ao dia.
- As bezerras devem estar saudáveis e bem desenvolvidas.



ESQUEMA DE MISTURA

Misturar: 1 kg de Sprayfo + 6 L de água
Fornecimento de matéria seca em uma quantidade de: 150 g em 1 litro

Etapa 1 Pegar água a 45°C	Etapa 2 Adicionar Sprayfo para dissolvê-lo	Etapa 3 Encher até os litros necessários a 40°C
2 litros	0,4 kg	3 litros
4 litros	0,9 kg	6 litros
6 litros	1,3 kg	9 litros
8 litros	1,8 kg	12 litros
10 litros	2,2 kg	15 litros
12 litros	2,7 kg	18 litros
14 litros	3,0 kg	20 litros
17 litros	3,7 kg	25 litros
20 litros	4,5 kg	30 litros
23 litros	5,2 kg	35 litros
27 litros	6,0 kg	40 litros
33 litros	7,5 kg	50 litros
40 litros	9,0 kg	60 litros
47 litros	10,5 kg	70 litros
53 litros	12,0 kg	80 litros
60 litros	13,5 kg	90 litros
67 litros	15,0 kg	100 litros

O Sprayfo pode ser preparado manualmente de maneira fácil com um balde e um batedor. Para grandes quantidades, é muito conveniente usar um misturador de leite. O alimentador automático deve ser configurado corretamente para a correta proporção de matéria seca. Alimentar as bezerras com Sprayfo a uma temperatura de 40°C.

